

## ArchivistaBox AGPLv3



Sie können die ArchivistaBox AGPLv3 jederzeit selber installieren und unter der Open Source Lizenz AGPLv3 betreiben. Im Idealfall steht ein Computer (AMD64) mit minimal 4 GByte Hauptspeicher (RAM) zur Verfügung. Sofern ArchivistaVM bzw. Virtualisierung verwendet werden soll, werden 16 GByte (oder noch mehr) empfohlen. Die ArchivistaBox AGPLv3 kann hier bezogen werden (**Link mit Passwort ,av2013‘ geschützt**):

<https://archivista.ch/cms/agplv3>

Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Das **Passwort ,av2013‘** dient einzig dazu, sicherzustellen, dass bereits an dieser Stelle klar das Standard-Passwort für die Benutzer ,archivista‘ und ,root‘ vermittelt werden kann.

Wer die ArchivistaBox auf einem Computer (Notebooks und 2in1-Tables gehen auch) installieren möchte, muss einen bootbaren USB-Stick erstellen. Dies kann mit [etcher.io](https://etcher.io) oder auf einer jeden Linux-Konsole mit root-Rechten mit folgendem Befehl erreicht werden:

**dd if=archivistagpl\_2025.iso of=/dev/sdx bs=64M;sync;sync**

Dabei steht 'sdx' für den gewünschten Stick (z.B. /dev/sdc oder /dev/sdd). Wer sich bei obigem Befehl unsicher fühlt, verwende [etcher.io](https://etcher.io).

Die ArchivistaBox kann aber auch virtualisiert zum Einsatz kommen, hier kann direkt mit der ISO-Datei gestartet werden.

**Hinweise zur Installation:** Auf dem gewünschten Gerät ist UEFI notwendig. SecureBoot muss deaktiviert werden. Die gewünschte Festplatte für die Installation ist zu löschen. Die ArchivistaBox wird nur auf eine Festplatte aufgespielt, sofern diese leer ist. Ist die Festplatte nicht leer, so wird die ArchivistaBox dennoch gestartet. Es wird dabei versucht, die grösste Partition der ersten Festplatte zu nutzen. Bei Linux-Dateisystemen wird dies in aller Regel funktionieren, bei Windows eher nicht.

Und damit alle ohne Probleme loslegen können, hier nochmals die **Default-Passwörter: av2013 bei root/archivista, archivista bei Admin/admin.**